



Instruction d'installation pour le Leica TL - Firmware 2.3

Cher client,

En installant le firmware 2.3 sur votre Leica TL, vous bénéficierez de nouvelles fonctions et de performances accrues pour votre appareil photo.

Contenu de la mise à jour

Modèle	LEICA TL
Version de mise à jour	Version 2.3
Nom du fichier de mise à jour	TL_2300.TUF

Présentation

Version	Description
2.3	<u>Amélioration des performances :</u> ➤ Appairage simplifié entre l'appareil photo et un smartphone/APP ➤ Amélioration de l'aberration chromatique pour tous les objectifs TL ➤ Compatibilité à 100%, y compris pour la mise à jour auto du nouvel objectif TL 2,8/18 mm

Procédure de mise à jour du Firmware

1. Télécharger la nouvelle version de firmware.
2. Copier le fichier dans le répertoire racine d'une carte mémoire SD.
3. Vérifier que l'alimentation de l'appareil est bien coupée (position OFF).
4. Mettre une batterie complètement chargée dans l'appareil. Si la batterie n'est pas complètement chargée, l'écran de la procédure d'installation ne s'affichera pas.
5. Insérer la carte mémoire SD dans l'appareil.
6. Mettre l'appareil sous tension en appuyant simultanément sur la touche vidéo.
7. L'écran de mise à jour du firmware s'affiche. Appuyez sur OK.
8. Le LEICA TL commence son processus de mise à jour. Cette mise à jour de firmware dure environ 90 secondes.
9. Une fois la mise à jour terminée, redémarrer l'appareil.

ATTENTION :

NE JAMAIS éteindre l'appareil ou retirer la batterie, la carte SD ou l'objectif pendant que le processus de mise à jour est en cours. **LE NON RESPECT DE CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT L'APPAREIL !**