



Installationsanleitung zur Leica CL - Firmware 2.1

Sehr geehrter Kunde,

durch die Installation der Firmware 2.1 erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer Leica CL.

Update Eigenschaften

Modell	LEICA CL
Update Version	Version 2.1
Dateiname	CL___21_.lfu

Beschreibung

Version	Beschreibung
2.1	<u>Leistungsverbesserungen:</u> <ul style="list-style-type: none">➤ NEU: Kompatibilität mit der neuen Leica FOTOS app Verbinden sie ihre Leica Kamera mit der Leica FOTOS app➤ NEU: QR Code für alle Leica Kameras Einfacher Verbindungsaufbau zwischen App und Kamera.➤ NEU: 1-Klick Verbindung über den FN-Knopf Das WLAN wird über den FN-Knopf ohne Untermenüs aktiviert.➤ NEU: Fester WLAN Name und Password Keine zusätzliche Untermenüs für WLAN Name und Passwort.➤ NEU: Keine Untermenüs für die Einstellung des Verbindungsmodus

Firmware Update Prozess

1. Laden Sie die aktualisierte Version der Firmware herunter.
2. Kopieren Sie die Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
4. Legen Sie einen geladenen Akku in die Kamera ein. Ist der Akku nicht vollständig geladen, erscheint das Update Menü nicht.
5. Wählen Sie MENU / Hauptmenü / Kamera Information / Firmware
6. Drücken Sie "Update starten" und bestätigen Sie den Start Prozess.

7. Die Kamera führt Sie durch den Backup Prozess Ihrer bisherigen Einstellungen.
8. Bestätigen Sie die Speicherung Ihrer persönlichen Einstellungen auf die SD Karte.
9. Warten Sie bis der Update Prozess beendet ist.
10. Starten Sie die Kamera neu; entnehmen Sie nicht die SD Karte.
11. Bestätigen Sie den Uplad ihrer persönlichen Einstellungen von der SD Karte.

WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv, während Sie das Firmware Update durchführen. **SOLLTE DIES NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN!**