

Instructions d'installation pour le Leica Q (Typ 116)

Firmware 3.0

Cher client,

En installant le firmware 3.0 sur votre Leica Q vous bénéficierez de nouvelles fonctions et de performances accrues pour votre appareil photo.

Contenu de la mise à jour

Modèle	LEICA Q
Version de mise à jour	3.0
Nom du fichier de	Q116_30quf
mise à jour	

Présentation

Version	Description	
Version	– Menu Favoris	
3.0	L'utilisateur peut désormais enregistrer jusqu'à 15 réglages et y accéder plus rapidement depuis un menu Favoris.	
	- Mode Économie d'énergie	
	Si nécessaire, l'appareil peut désormais être configuré pour passer automatiquement en mode veille au bout de 10 secondes d'inutilisation.	
	- Fonctions étendues pour la touche FN	
	Encore plus d'options peuvent désormais être sélectionnées pour la programmation de la touche multi-fonctions.	
	- Profils utilisateurs	
	Des profils peuvent être importés et exportés depuis/vers une carte mémoire.	
	 OIS (stabilisateur d'image optique) : option de réglage 'Auto' 	
	Ce réglage permet l'activation automatique de la stabilisation d'image optique aux vitesses de 1/60s ou plus lentes.	
	 Options de réglage Viseur électronique/écranLCD 	
	Ce paramètre de menu peut désormais être assigné à la touche FN.	
	- Réglages de l'obturateur électronique	
	L'obturateur électronique peut désormais être réglé pour être activé en permanence.	

- Fichiers DNG

La vitesse de traitement des fichiers DNG en interne dans l'appareil a été augmentée.

- Zone de détection autofocus

La dernière zone de détection AF utilisée est désormais mémorisée et rappelée après extinction et remise sous tension de l'appareil.

- Retardateur

Le réglage est désormais mémorisé et rappelé après extinction et remise sous tension de l'appareil.

- Option de désactivation de pré-détermination de l'exposition

La pré-détermination de l'exposition peut désormais être désactivée en mode manuel (particulièrement utile en prise de vues en studio avec des flashes, en cas de réglages de sous-exposition ou en environnements sombres).

- lecture d'image

La lecture automatique d'image reste active aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé.

Suivre les étapes ci-dessous pour installer le nouveau firmaware sur votre Leica Q :

- 1. Eteindre le boitier.
- 2. Retirez la batterie de l'appareil photo, rechargez-la à 100% et réinsérez-la dans l'appareil photo.
- 3. Téléchargez le nouveau firmware sur votre ordinateur.
- 4. Préparer la carte mémoire :
 - a. Assurez-vous que la carte dispose d'au moins 60 Mo d'espace disque libre.
 - b. Il est recommandé de formater la carte dans l'appareil photo avant de poursuivre le processus d'installation.
- 5. Copiez le fichier du firmware dans le répertoire racine de la carte préparée.
- 6. Insérer la carte dans le boitier.
- 7. Allumer l'appareil en appuyant en même temps sur le bouton d'enregistrement vidéo.
- 8. Appuyer sur OUI pour démarrer le processus de mise à jour.
- 9. Attendre que le processus de mise à jour soit terminé.
- 10. Eteindre l'appareil et le rallumer. Vous pouvez désormais utiliser votre Leica Q.

ATTENTION :

NE JAMAIS éteindre l'appareil ou retirer la batterie ou la carte SD pendant que le processus de mise à jour est en cours.

LE NON RESPECT DE CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENDOMMAGER SÉRIEUSMENT L'APPAREIL !